

# Essener Kreisel

## Indikation:


Nachweis oder Ausschluss von multiresistenten Erregern (MRE): Screening.

## Vorbereitung:

- Führen Sie keine Wundreinigung durch, da so das Ergebnis verfälscht und die Erregeranzahl ungenau erfasst wird.
- Legen Sie einen Abstrichtupfer und -röhrchen mit Gel-Matrix bereit.
- Desinfizieren Sie sich die Hände und ziehen Sie Einmalhandschuhe an.
- Öffnen Sie die Verpackung des Abstrichs und entfernen Sie den Stöpsel des Abstrichröhrchens.

## Durchführung:

Entnehmen Sie den Abstrichträger am Verschluss aus der Verpackung. Streichen Sie mit leichtem Druck die gesamte Wundoberfläche ab, indem sie von außen nach innen in spiralförmiger Bewegung den Abstrichträger vom Wundrand ins Zentrum der Wunde führen (Essener Kreisel).



## Nachbereitung:

- Beschriften Sie das Röhrchen mit einem Barcode oder mit dem Namen & Geburtsdatum des Patienten.
- Füllen Sie den Begleitschein vollständig aus, dazu gehören: Patientendaten, Probenmaterial, Entnahmestelle und -zeitpunkt, Verdachtsdiagnose, bisherige Antibiotikatherapie und Fragestellung.
- Lagern Sie das Abstrichröhrchen ungekühlt bei Zimmertemperatur.
- Stellen Sie einen zeitnahen Transport der Probe zum Labor sicher.
- Versorgen Sie die Wunde nach der Anordnung des Arztes.

## Quellen:

<https://www.diewundzentrale.com/detail/den-keimen-einen-ab-strich-durch-die-rechnung-machen>

<https://www.wundzentrum-hamburg.de/wp-content/uploads/Standards/03-2022/WZ-VS-020-V01-Standardvorgehensweise-zur-Durchfuehrung-eines-Wundabstrichs.pdf>

[https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/NRZ/Konsiliar/Pockenviren/PEF.pdf?\\_\\_blob=publicationFile](https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/NRZ/Konsiliar/Pockenviren/PEF.pdf?__blob=publicationFile)